

Installera ArcGIS Licensing Service

1. Efter att ha installerat ArcGIS Pro och du väljer att licensiera den med en enanvändar-licens (Single use) så kan ett felmeddelande dyka upp som säger: Denna funktionalitet är inte tillgänglig utan att ArcGIS Licensing Service är installerad. Servicen installeras genom att köra installationsfilen som ligger under ArcGIS Pro:s installationskatalog.
2. Det betyder att du har installerat ArcGIS Pro med Per-user-alternativet (per användare) i stället för Per-machine-alternativet (per maskin).
3. Som standard är det Per-machine-installationen som körs, den tillåter alla användare på maskinen att köra ArcGIS Pro. En Per-user-installation tillåter endast användaren som installerade programmet att köra det.
4. En installation med Per-user-alternativet inkluderar inte ArcGIS Licensing Service, som krävs för att auktorisera en enanvändar-licens.
5. ArcGIS Licensing Service installerar 64-bitars Flex Net services. ArcGIS Licensing Service krävs för att en per-user installation ska fungera med en Concurrent use-licens (flytande licens för licensserver) eller använda Single-use-licensiering.
6. För att installera ArcGIS Licensing Service, kör ArcGISLS.msi som finns under C:\Users\Din_användare\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro\Resources\ArcGIS Licensing Service-mappen och följ anvisningarna. Det krävs administratörs-behörighet för att göra det.
7. Till motsats för om Per-machine-alternativet installerats, då ligger installationsfilen under: C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\ArcGIS Licensing Service. Den installerar automatiskt denna Flex Net Service.